

TopKontor – Einrichtungsdokumentation

1. Allgemeines

OCI-Schnittstelle:

- Import von Artikeln aus dem Warenkorb von HEIXonline in die Handwerker Software

IDS-Schnittstelle:

- Import von Artikeln aus dem Warenkorb von HEIXonline in die Handwerker Software
- Export von Bestellungen aus der Handwerker Software an den Warenkorb von HEIXonline
- Abfrage von Artikelinformationen wie Lagerverfügbarkeit, Texte, Bilder und EK-Preise aus HEIXonline

UGL-Schnittstelle:


- Austausch von Daten zwischen Handwerksbetrieb und Lieferant
- Elektronische Übermittlung von Artikelnummern, Mengen Preisen und Artikelbeschreibungen


Einrichtung IDS-Connect

Voraussetzung:


Wir empfehlen bei der Nutzung der IDS-Connect Schnittstelle den Mozilla Firefox oder den Google Chrome Browser zu nutzen. Diesen können Sie über die Standardbrowser-Einstellung von Windows auswählen.

Um die Schnittstellen in der TopKontor Software einzurichten, wählen Sie den Menüpunkt Datei – Einstellungen - Schnittstellen aus.






Wählen Sie über die Einstellungen – Schnittstellen den Reiter Dokument – Onlineshop-Anbindung aus und aktivieren Sie diese für alle Benutzer.



Klicken Sie oben links auf Speicher und bestätigen Sie die Änderungen.

Öffnen Sie den Reiter Stammdaten - Lieferanten



Klicken Sie auf Bearbeiten und wechseln Sie über den Reiter Weiteres zur Lieferantenzuordnung. Hier wählen Sie den bereits angelegten Lieferanten aus oder fügen einen neuen hinzu. Öffnen Sie Zuordnung bearbeiten, um die Login-Daten einzutragen.

Klicken Sie in dem neuen Fenster auf Hinzufügen und wählen Sie IDS Connect-Lieferant hinzufügen.

Wählen Sie den Server SHK-Connect aus und suchen Sie Ihren gewünschten Lieferanten über die unten angezeigte Liste.


Klicken Sie erneut auf Bearbeiten um Ihre Zugangsdaten einzutragen und wählen Sie auf der rechten Seite Webshopfehler unterdrücken aus.

Speichern Sie Ihre Einstellungen.

Möchten Sie IDS-Connect mit einem Unterbenutzer nutzen fügen Sie diesen bitte unter der „Kundennummer“ ein und tragen das Passwort des Unterbenutzers ein. Sollte dies nicht auf Anhieb funktionieren, wählen Sie ebenfalls HEIX GRUPPE IDS mit Unterbenutzer aus (wenn vorhanden).

Übertragung des Warenkorbs an Top Kontor

Nachdem Sie die Einrichtung der IDS-Schnittstelle abgeschlossen haben, können Sie nun Artikel über HEIXonline direkt in Ihre Software übertragen. Gehen Sie in Ihrem auszuführenden Auftrag über den Reiter Dokument auf Datenimport – Onlineshop-Artikelimport.



Nun befinden Sie sich im Warenkorb von HEIXonline. Hier können Sie nun alle zur Bestellung erforderlichen Daten eintragen und dann eine der folgenden Optionen wählen:

- Übertragen: Die Artikel nur in Ihre Software importieren
- Bestellen: Den Artikel direkt von hier aus bestellen
- Übertragen und Bestellen: Den Artikel in Ihre Software übertragen und direkt bestellen

Bestelldaten

Kommissionsangabe

Ihre Bestellnummer

Liefertermin (TT.MM.JJJJ)

☐ Reservierung (Abruf)

☐ Komplettlieferte

☐ Einzelrechnung

☐ Abholung in Freiburg

LAGER WECHSELN

* (ohne Angabe bedeutet schnellstmöglich)

IDS Warenkorb

ÜBERTRAGEN


BESTELLEN

ÜBERTRAGEN UND BESTELLEN

PREISANFRAGE SENDEN

Übertragen von Artikeln in einen HEIXonline Warenkorb

Möchten Sie Artikel aus einer Bestellung oder Angebot ihrer Software an einen HEIXonline Warenkorb übertragen, dann fügen Sie Ihren Auftrag die gewünschten Artikel aus Ihrer Software ein und klicken Sie auf Datenexport – Onlineshop-Artikelexport.




Sie befinden sich nun in Ihrem HEIXonline Warenkorb, der Ihre Artikel beinhaltet. Sie können hier nun weitere Artikel hinzufügen und diese auch wieder an Ihre Software übertragen. Ebenfalls können Sie nun über HEIXonline direkt eine Bestellung auslösen.

Einrichtung DATANORM

HEIXonline bietet seinen Kunden an, sich stets aktuelle DATANORM-Dateien herunterzuladen, um diese lokal zu verwenden. Diese können in Ihre TopKontor Software mit den folgenden Schritten eingespielt werden:


- 1) Wählen Sie zunächst unter dem Reiter Einstellungen – Schnittstellen – Import Stammdaten Datanorm aus und aktivieren Sie den Status der Schnittstelle für alle Benutzer.




- 2) Als nächstes klicken Sie von der Startseite Ihrer Software aus auf Schnittstellen – Datenimport Stammdaten und wählen Sie Datanorm aus.



- 3) Wählen Sie über den Reiter Hinzufügen SHK Connect Datanorm mit dem gewünschten Lieferanten aus.



- 4) Fügen Sie in der SHK Connect Datanorm Favoritenliste Ihren gewünschten Großhändler über den SHK-Connect Server und der dazugehörigen Branche hinzu, indem Sie auf Suche starten klicken und diesen aus der unten gezeigten Liste auswählen.



5) Klicken Sie auf Bearbeiten und tragen Sie Ihre Zugangsdaten für SHK Connect ein.

6) Klicken Sie auf das grüne Häkchen um die Änderungen zu speichern

7) Klicken Sie auf Dateien anzeigen, um die abzurufenden Datanorm Dateien auszuwählen.


Beschreibung	Datum	URL	Größe	Auth.
☐ Kompletter Artikelstamm und Preise, Version: 28	27.05.2021	https://connect2.zander.online/api/v1.0/index.php/shop/gateway/datanorm/files/0/download...	0,00 Byte	URL
☐ Artikelstamm und Preise Update, Version: 28	27.05.2021	https://connect2.zander.online/api/v1.0/index.php/shop/gateway/datanorm/files/1/download...	0,00 Byte	URL
☐ Aktuelle Preise zu Ihren Daten, Version: 16	27.05.2021	https://connect2.zander.online/api/v1.0/index.php/shop/gateway/datanorm/files/2/download...	0,00 Byte	URL

8) Wählen Sie die abzurufenden Datanorm Dateien aus und klicken Sie auf Starte Download.


Die aktuellen Daten werden nun in Ihre Software importiert.

Einrichtung UGL per FTP

Um die UGL per FTP Schnittstelle einzurichten wählen Sie unter dem Reiter Datei – Einstellungen – Schnittstellen Dokument UGL Datenimport un –export aus und aktivieren Sie diese für alle Benutzer. Wählen Sie unter dem Reiter Allgemein Ihren Lieferanten aus.



Wechseln Sie nun zum Reiter UGL FTP und aktivieren Sie die Schnittstelle. Tragen Sie in die entsprechenden Felder die Ihnen von HEIX genannten Server- und Zugangsdaten ein und wählen Sie bei den Verzeichnissen /in und /out aus. Speichern Sie Ihre Einstellungen.



Sie können die UGL per FTP Schnittstelle nun nutzen.